

Bedøvelse med AQUI-S

Ved lusetelling

Bruk av 5 ml dosepumpe

På grunn av svært kort tilbakeholdelse før slakt, kun 2 døgngader, er det aktuelt å benytte AQUI-S til å bedøve fisk for lusetelling mot slutten av sjøperioden.

Aqui-S skiller seg fra alternative bedøvelsesmidler ved at fisken bruker lengre tid på innsovning og oppvåkning. Det er dessuten helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S i vann før det tilsettes karet. Dette må man sikre at brukerne er klar over.

Fremgangsmåte med 5 ml dosepumpe

- Lag en stamløsning av Aqui-S : vann på omtrent 1 :10
- 16 pumpeslag Aqui-S og vann opp til 1 liter gir stamløsning til 1000 liter ferdig bedøvelse
- Rist stamløsningen kraftig slik at man får en hvit emulsjon
- Tilsett 1 dl av stamløsningen pr. 100 liter karvolum¹
- Bland godt før fisken has i karet
- Fisken vil legge seg på rygg etter ca. 30 sekunder, men er ikke klar for lusetelling før etter 2-3 minutter, kortest tid ved høy temperatur
- Forsøk å unngå så langt mulig å dra/løfte fisken etter sporden
- Fisken tåler ikke å ligge mange minutter ved denne konsentrasjonen, ha derfor kun 3-5 fisk i karet om gangen, bruk eventuelt 2 kar vekselvis

Viktig informasjon

- Lag alltid stamløsning, hell **aldri** ufortynnet Aqui-S direkte i karet
- Dra fisken minst mulig i sporden
- Ha noen få fisk i karet om gangen

¹ Dosen tilsvarer 80 ml Aqui-S pr. m3, hvilket er utenfor doseringsintervallet angitt i pakningsvedlegget. Erfaringer fra felt tilsier at dosen er nødvendig for å få rask nok innsovning og oppvåkning. Ytterligere forhøyning av dosen ser imidlertid ikke ut til å øke innsovningshastigheten, bare faren for overdosering.